

Email: Wie muss ich meinen Emailclient konfigurieren, um meine Emails abrufen/versenden zu können?

Nachdem Sie ein Postfach in Confixx angelegt haben, können Sie die Emails mit der folgenden Konfiguration über Ihren Emailclient abrufen:

Ä

Im folgenden Beispiel werden folgende Benutzerdaten verwendet:

Confixx-Server: <https://srv21.de/>

Web-User: web1

Postfach (Benutzername): web1p1

Email: test@test.de


Als Email-Client wird für die Screenshots Mozilla Thunderbird genutzt.

Ä

E-Mailkonto hinzufügen:

Fügen Sie ein neues E-Mailkonto hinzu unter **Einstellungen > Konten-Einstellungen**
Ä > Konten-Aktionen > E-Mail-Konto hinzufügen

Ä



Konto einrichten

Ihr Name: Fastdirekt.de Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: support@fastdirekt.de

Passwort:

☒ Passwort speichern

Neue E-Mail-Adresse erhalten...

Abbrechen Weiter

Email: Wie muss ich meinen Emailclient konfigurieren, um meine Emails abrufen/versenden zu können?

Ä

Tragen Sie Ihren Namen der beim Empfänger angezeigt werden soll, Ihre zuvor in Confixx eingerichtete Emailadresse und das **Passwort des jeweiligen Postfachs** ein.

Klicken Sie auf **Weiter** und anschließend auf **Manuell Bearbeiten**.

Ändern Sie die Einstellungen wie folgt ab:

Konto einrichten

Ihr Name: Fastdirekt.de Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: support@fastdirekt.de

Passwort:

☒ Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: IMAP	srv21.de	143	STARTTLS	Passwort, normal
Postausgangs-Server: SMTP	srv21.de	587	STARTTLS	Passwort, normal

Benutzername: Posteingangs-Server: web1p1

Postausgangs-Server: web1p1

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Erweiterte Einstellungen Abbrechen Erneut testen Fertig

Ä

Posteingangs-Server:

Server-Adresse: srv21.de

Wenn Sie die Emails **nicht** auf dem Server gespeichert lassen möchten, verwenden Sie statt **IMAP** das Protokoll **POP3**.

Port IMAP: 143 oder POP3: 110

Postausgangs-Server:

Server-Adresse: srv21.de

Port SMTP: 587 oder 25

Unsere Server unterstützen das unverschlüsselte sowie das verschlüsselte

Seite 2/3

(c) 2024 FastDirekt.de <faq@fastdirekt.de>

URL: <https://faq.fastdirekt.de/index.php?action=artikel&cat=7&id=10&artlang=de>

Email: Wie muss ich meinen Emailclient konfigurieren, um meine Emails abrufen/versenden zu können?

Abrufen&Versenden per STARTTLS.

Eindeutige ID: #1009

Autor: FastDirekt.de

Letzte Änderung des Artikels: 2017-10-31 14:02