

# Email: Wie muss ich meinen Emailclient konfigurieren, um meine Emails abrufen/versenden zu können?

Nachdem Sie ein Postfach in Confixx angelegt haben, können Sie die Emails mit der folgenden Konfiguration über Ihren Emailclient abrufen:

Ä

Im folgenden Beispiel werden folgende Benutzerdaten verwendet:

Confixx-Server: <https://srv21.de/>

Web-User: web1

Postfach (Benutzername): web1p1

Email: test@test.de

Als Email-Client wird für die Screenshots Mozilla Thunderbird genutzt.

Ä

## E-Mailkonto hinzufügen:

Fügen Sie ein neues E-Mailkonto hinzu unter **Einstellungen > Konten-Einstellungen**  
**Ä > Konten-Aktionen > E-Mail-Konto hinzufügen**

Ä

Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

# Email: Wie muss ich meinen Emailclient konfigurieren, um meine Emails abrufen/versenden zu können?

Ä

Tragen Sie Ihren Namen der beim Empfänger angezeigt werden soll, Ihre zuvor in Confixx eingerichtete Emailadresse und das **Passwort des jeweiligen Postfachs** ein.

Klicken Sie auf **Weiter** und anschließend auf **Manuell Bearbeiten**.

Ändern Sie die Einstellungen wie folgt ab:

Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: <input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="srv21.de"/>	<input type="text" value="143"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgangs-Server: <input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="srv21.de"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>

Benutzername: Posteingangs-Server:  Postausgangs-Server:

Ä

Posteingangs-Server:

Server-Adresse: srv21.de

Wenn Sie die Emails **nicht** auf dem Server gespeichert lassen möchten, verwenden Sie statt **IMAP** das Protokoll **POP3**.

Port IMAP: 143 oder POP3: 110

Postausgangs-Server:

Server-Adresse: srv21.de

Port SMTP: 587 oder 25

Unsere Server unterstützen das unverschlüsselte sowie das verschlüsselte

Seite 2/3

(c) 2024 FastDirekt.de <faq@fastdirekt.de>

URL: <https://faq.fastdirekt.de/index.php?action=artikel&cat=7&id=10&artlang=de>

# *Email: Wie muss ich meinen Emailclient konfigurieren, um meine Emails abrufen/versenden zu können?*

Abrufen&Versenden per STARTTLS.

*Eindeutige ID: #1009*

*Autor: FastDirekt.de*

*Letzte Änderung des Artikels: 2017-10-31 14:02*